



mrTienda
El primer punto de venta inteligente

Modalidad Local Host para comunicación entre las cajas y nodos administradores y el servidor para agilizar la velocidad en la comunicación, mucho más rápido que usando la red con unidades virtuales.

Disponible en la version Beta del 7 de abril en adelante

Recientemente se han reportado algunos problemas de velocidad en la red al terminar una transacción en las cajas de cobro, esto es el resultado de las actualizaciones de Windows 11.

La primera acción recomendada es dejar de usar las unidades virtuales como conexión a la carpeta compartida del servidor. Para hacer esto utilizamos estas líneas de comando:

S:\MRTIENDA\DATABASE

con el ambiente Windows 10 u 11 usa mejor la IP del servidor de la siguiente manera:

\\192.168.1.10\MRTIENDA\DATABASE

Como saber la IP de un equipo:

Para saber la IP del servidor, solo entra a MSDOS y escribe:

IPCONFIG y presiona Enter

Dirección IPv4. : 192.168.1.25 

Máscara de subred : 255.255.255.0


Puerta de enlace predeterminada . : 192.168.1.1

Esto debe corregir el problema de lentitud en Windows

Sin embargo, esto puede variar ya que son varios factores los que intervienen en este problema, razón por lo que hemos creado este módulo de Local Host usando el mecanismo de Webserver local, que es mucho más fácil y rápido, ya que prácticamente no requiere configuración.

Para usar este módulo solo necesitas descargar de la página WWW.MRTIENDA.COM.MX de la seccion **DESCARGAS + Archivos necesarios para instalar sistema LOCAL HOST WEBSERVE** todos los archivos.

1. Pegar en la carpeta SERVER de la carpeta MRTIENDA todos los archivos previamente descargados.
2. Desde MSDOS entra a la carpeta SERVER y escribe la siguiente instrucción WEBSERVE /CONFIG para verificar que este correctamente enrutado.



```
Administrador: Símbolo del si x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\venta>CD\MRTIENDA\SERVER
C:\MRTIENDA\SERVER>WEBSERVE /CONFIG
```

3. La configuración debe de estar ya por default, sin embargo, si tu instalación no se encuentra en una carpeta que se llame MRTIENDA, corrige aquí las rutas y el puerto que vayas a utilizar, por default es el 443.
Los demás campos déjalos en blanco.

CONFIGURACION WEBSERVER :	
SERVIDOR DATABASE :	\MRTIENDA\DATABASE\
CUENTAS PENDIENTES :	\MRTIENDA\COMUNES\
IMAGENES :	\MRTIENDA\IMAGEN\
DIRECTORIO PUENTE :	\MRTIENDA\WEBFTP\
DIRECTORIO LOCAL :	\MRTIENDA\SERVER\
DIRECTORIO CORTES :	\MRTIENDA\CORTESZ\
DIRECTORIO ZIP :	\MRTIENDA\SERVER\WWW_ROOT\TC\
ALMACEN PRINCIPAL :	☐
TIENDA PRINCIPAL :	☐
SERVIDOR FTP :	
USUARIO FTP :	
PASSWORD FTP :	
ID FOLIOS UNICO :	☐
PASSWORD SOAP :	
PUERTO HTTP :	443
PUERTO HTTPS :	443

- Ahora debemos conseguir la IP del servidor para configurar la ruta en cada caja.
En la caja de cobro, en **F5 CONFIGURAR** entra al botón **FTP COMUNICACIONES** + el botón SOAP (Nombre de la tienda) y escribe la siguiente instrucción:

http:\\192.168.1.210:443

http:\\IP DEL SERVIDOR:PUERTO

el puerto usualmente es el 443


SOAP TIENDA MATRIZ :														
http:\\192.168.1.210:443														
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		7	8	9	
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ñ		4	5	6	
Z	X	C	V	B	N	M	,	\	:		1	2	3	
letra minus culas	MODO ALFA BETICO	@	ESPACIO				+	-	<<		0	.	ENTER	
@hotmail.com		@yahoo.com		@gmail.com		.com		.mx		limpiar				

5. Ahí mismo en **F5 CONFIGURAR** entra al botón **FTP COMUNICACIONES** prende la opción

FTP COMUNICACIONES :				
F1 SERVIDOR FTP : ftp.mrtienda.com	F2 USUARIO : mike10	F3 PASSWORD: 10mike?	F4 RUTA MRFTP:	F5 ID-TIENDA :
F6 INFORMAR CORTE Z POR E-MAIL :SI	F7 E-MAIL'S CORTE Z	F8 SERVIDOR POP3:	F9 SERVIDOR SMTP:	F10 CORREO SALIENTE:
F11 ADJUNTAR CAPSULA Z POR E-MAIL :NO	F12 SOAP TIENDA MATRIZ: http:\\192.168.1.211:443	F1 MECANISMO DE MODO PROTEGIDO POR FTP / USB NO	F2 ENVIAR CORTE Z POR FTP A LA MATRIZ NO	F3 UTILIZAR OUTLOOK PARA ENVIO DE CORREOS NO
F4 FTP SECUNDARIO PARA CORTEZ DE CAJA	F5 NUEVO MECANISMO DE ACCESO A FTP NO	F6 ENVIAR RECIBO POR EMAIL EN AUTOMATICO : NO	F7 INFORMAR EN AUTOMATICO CREDITOS A UN EMAIL : SI	F8 USAR WEBSEVER PARA DESCARGAR RECIBOS AL SERVIDOR : SI

6. Ejecuta el programa WEBSEVER.EXE, desde el servidor, debe de aparecer la siguiente pantalla, deja el programa ejecutándose permanentemente.
Esto es todo lo que debes hacer en el servidor.

Puedes crear un archivo BAT y dejarle en INICIO para que cada vez que arranque el equipo, se ejecute esta instrucción.




Listo, ahora cada vez que realices una operación de venta las podrás observar en la pantalla del WEBSERVE.EXE con letras blancas tal como se observa en la imagen de arriba.

Si alguien cierra este programa, solo regresaran las cajas estado anterior de comunicación hasta que vuelvan a ejecutarlo.

MUY IMPORTANTE:

Para utilizar esta función de LOCALHOST debes revisar que tengas apagada la opción 289 de F9 F8 F1 F5 CORTES.



Tambien podemos apagar la opción del manejo local del Kardex que esta en F9 (CONFIGURAR) + F8 (PARAMETROS DEL SISTEMA) + F3 (DATOS OPERATIVOS) + F7 (AUDITORIA DE KARDEX).

